

## Manuale di Installazione e Utilizzo Modulo Spedizioni Lineari



Il modulo Spedizioni Lineari consente di impostare una regola di calcolo lineare per i costi di spedizione.

In questo modo è possibile, ad esempio, calcolare il costo per unità volumetrica o di peso impostando le tabelle di calcolo fornite dal proprio vettore.

Nel caso di costi volumetrici può essere utilizzato l'attributo weight di Magento avendo cura di inserire nel campo il valore di volume e non di peso.

## Indice generale

Installazione.....	3
Utilizzo.....	4
Internazionalizzazione.....	6
Condizioni e responsabilità.....	6
Condizioni di utilizzo.....	6
Limitazioni di responsabilità.....	7

## Installazione

Per installare il modulo **Spedizioni Lineari** è sufficiente copiare la cartella `app` del pacchetto del modulo nella cartella principale dell'installazione di Magento. Nei sistemi Windows questo comporterà una richiesta di sovrascrittura a cui occorre rispondere Sì.

**Attenzione:** in altri sistemi accertarsi che la copia non cancelli i file `le` e le cartelle originali ma si limiti ad aggiungere i contenuti del pacchetto del modulo.

Successivamente autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento e selezionare `Sistema\Gestione Cache` ed aggiornare la cache.

Per verificare che il modulo sia installato correttamente selezionare `Sistema→Configurazione→Avanzato→Avanzato` e controllare che esista l'opzione `Webgriffe_Linearshipment` e che sia impostata su `Abilita`.

## Utilizzo

Per utilizzare il modulo **Spedizioni Lineari**, autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento, selezionare Sistema→Configurazione→Metodi di Spedizione ed espandere la voce Webgriffe Modulo Spedizioni Lineari attivando in tal modo la scheda di configurazione mostrata di seguito.

**Webgriffe Modulo Spedizioni Lineari**

Abilitato	Yes	[STORE VIEW]
Modalità di Spedizione	Spedizione standard 2/3 giorni lavorativi	[STORE VIEW]
Titolo	Corriere Espresso	[STORE VIEW]
Messaggio d'errore	This shipping method is currently unavailable. If you would like to ship using this shipping method, please contact us.	[STORE VIEW]
Esporta	<a href="#">Export</a>	[GLOBAL]
Importa	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	[GLOBAL]
Utilizza con	Paesi selezionati	[WEBSITE]
Seleziona paesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afghanistan</li> <li>Albania</li> <li>Algeria</li> <li>Andorra</li> <li>Angola</li> <li>Anguilla</li> <li>Antartide</li> <li>Antigua e Barbuda</li> <li>Antille Olandesi</li> <li>Arabia Saudita</li> </ul>	[WEBSITE]

Il significato delle diverse opzioni è illustrato di seguito:

- **Abilitato**  
Se impostato su Sì rende il metodo di spedizione disponibile all'utente del negozio nella pagina di carrello e di finalizzazione dell'acquisto.
- **Modalità di Spedizione**  
In questo campo è possibile specificare la dicitura relativa al metodo di spedizione. Questa apparirà selezionabile tramite *radio button* nella pagina di carrello o di finalizzazione acquisto sotto al Titolo.

- **Titolo**

È il titolo del metodo di spedizione, rappresentato in grassetto nella immagine sottostante.



- **Messaggio d'errore**

Messaggio che appare nella pagina di carrello o di finalizzazione ordine nel caso il metodo non fosse disponibile.

- **Esporta**

Funzione tramite la quale è possibile esportare il file CSV che rappresenta la tabella di calcolo attualmente utilizzata dal sistema. A modulo appena installato la tabella è vuota e l'esportazione produce un file vuoto.

- **Import**

Funzione tramite la quale è possibile importare un file CSV che rappresenta la tabella di calcolo utilizzata dal sistema. Il file CSV deve presentare le colonne elencate di seguito; l'ordine non è rilevante ma è obbligatorio specificare nella prima riga l'**intestazione della colonna** rappresentata in grassetto nell'elenco seguente:

- **website\_id**: ID del website al quale si applica la regola corrente
- **country\_id**: codice Paese standard ISO a 2 caratteri
- **region\_id**: codice della regione o provincia;
- **postcode**: codice postale
- **base\_unit**: unità di base per il calcolo. Se ad esempio il vettore calcola le spese per multipli di 0,1 Kg, inserire il valore 0.1 (utilizzare sempre il punto "." come separatore decimale).
- **min\_unit**: unità minima di spedizione. Se ad esempio il vettore non spedisce colli inferiori a 5 Kg, inserire il valore 5. In tal caso, anche per spedizioni inferiori a 5 Kg sarà calcolato un costo minimo corrispondente ad una spedizione da 5 Kg.
- **price\_per\_unit**: il costo per unità. Se ad esempio si imposta un valore pari a

5.00 con *base\_unit* impostata a 1, il costo complessivo della spedizione corrisponderà a  $price\_per\_unit * \max(<peso\ totale>, min\_unit)/base\_unit$ .

- **round**: il metodo utilizzato per l'arrotondamento: specificare 1 se si desidera un arrotondamento per eccesso alla *base\_unit* successiva; specificare 0 per non arrotondare. Se, ad esempio, si spedisce un pacco di 1,5 Kg e il costo di spedizione è di € 5,00 al Kg, nel primo caso (1) il costo complessivo sarà di € 10,00 (arrotondamento a 2 Kg) mentre nel secondo caso (0) sarà di € 7,50 (nessun arrotondamento).

## Internazionalizzazione

Le etichette di questo modulo possono essere tradotte in qualsiasi lingua utilizzando il sistema di traduzione di Magento basato su file CSV (*Comma Separated Values*).

Nel pacchetto sono già incluse le lingue elencate di seguito:

- Inglese (Stati Uniti): en\_US
- Italiano (Italia): it\_IT

## Condizioni e responsabilità

### **Condizioni di utilizzo**

Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, questo software è fornito *così com'è* senza alcuna garanzia, scritta o verbale, esplicita o implicita.

Questo software è ceduto in licenza d'uso. Utilizzando questo software si dichiara di accettare automaticamente le condizioni espresse di seguito:

1. È consentito:
  - utilizzare tale software per scopi commerciali qualora si sia acquistata una regolare licenza d'uso. L'utilizzo è consentito su una sola installazione di Magento eCommerce e ogni utilizzo diverso deve essere autorizzato in forma scritta da parte di Webgriffe;
2. Non è consentito
  - rivendere o subaffittare il software o parti di esso senza l'esplicito consenso scritto di Webgriffe;
  - copiare e distribuire il software modificato o parti di esso senza l'esplicito consenso scritto di Webgriffe.

## ***Limitazioni di responsabilità***

Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, in nessun caso Webgriffe o altre società ad essa collegate potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi tipo di danno, incluso perdita di profitto, di dati o di collegamento, derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare questo software.

L'utilizzatore si assume i rischi dell'utilizzo e si fa carico degli eventuali costi derivanti dai servizi o dalle riparazioni necessarie al funzionamento del software.