



Webgriffe®

Zone Shipping Cost v. 0.1.0

Guida d'Installazione ed Utilizzo



Installazione

Per **installare** il modulo è sufficiente copiare la cartella **app** del pacchetto del modulo nella cartella principale dell'installazione di Magento dove è già presente una cartella denominata app.

In alcuni sistemi (ad esempio Windows) questa operazione comporterà una richiesta di sovrascrittura a cui occorre rispondere Sì.

Attenzione: accertarsi sempre che la copia **non cancelli i file le e le cartelle originali** ma si limiti ad **aggiungere** i contenuti del pacchetto del modulo.

Successivamente autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento e selezionare **Sistema** → **Gestione Cache** ed **aggiornare la cache**.

Nel caso sia stata attivata l'opzione di **Compilazione** assicurarsi di rigenerare la base di codice: dal menu **Sistema** → **Strumenti** → **Compilazione** fare clic sul pulsante **Avvia il Processo di Compilazione** (*Run Compliation Process*).

In alternativa è possibile utilizzare il comando shell, se presente; aprire una finestra di terminale, posizionarsi nella cartella principale dell'installazione di Magento e lanciare il comando seguente:

\$ php shell/compiler.php --compile

Per verificare che il modulo sia installato correttamente selezionare **Sistema** → **Configurazione** → **AVANZATO** → **Avanzato** e controllare che il modulo sia presente nella lista e la relativa opzione sia impostata su Abilita.

Configurazione

Per utilizzare il modulo **Zone Shipping Cost**, occorre innanzitutto suddividere in zone i paesi nei quali si spedisce la merce, così da potervi associare un costo di spedizione.

Per poterlo fare, si apra il file *doc/example.csv* con un editor (es Microsoft Office Excel).

Attenzione: accertarsi di utilizzare il carattere ; (punto e virgola) come **separatore** e " (virgolette doppie) come **delimitatore** di testo nel **CSV**. Avendo inoltre cura di **non utilizzare separatori di migliaia**, è possibile utilizzare indifferentemente come **separatore decimale** il carattere , (virgola) o . (punto).

La prima parte del foglio, racchiusa dal rettangolo rosso della prima immagine, definisce la suddivisione in zone dei paesi. Ogni riga ha come prima colonna il nome della zona mentre le altre colonne definiscono i paesi facentene parte (nota: i paesi sono espressi in ISO 3166-1 alpha-2 mentre i nomi delle zone non hanno vincoli di nome).

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|----------------|---------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ISLANDS | GB | IE | | | | | | | | | |
| 2 | EURO1 | AT | BE | DK | FI | FR | DE | HU | IT | LT | PT | ES |
| 3 | EURO2 | BG | CY | CZ | EE | LV | MT | PL | RO | | | |
| 4 | EURO3 | GR | LU | NL | SK | SI | SE | | | | | |
| 5 | Weight (up to) | ISLANDS | EURO1 | EURO2 | EURO3 | | | | | | | |
| 6 | 5 | 8,67 | 10,79 | 12,02 | 11,93 | | | | | | | |
| 7 | 20 | 10,03 | 11,8 | 13,8 | 14,44 | | | | | | | |
| 8 | 50 | 12,83 | 15,4 | 17,36 | 18,37 | | | | | | | |
| 9 | 100 | 17,15 | 28,48 | 29,85 | 30,1 | | | | | | | |
| 10 | 500 | 18,89 | 31,2 | 32,97 | 33,04 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |

Figura 1: La suddivisione dei paesi in zone

La seconda parte del foglio contiene i pesi e i relativi prezzi base per le spedizioni nelle zone sopra impostate. I numeri evidenziati in grassetto esprimono il peso dei pacchi in Kg: il primo gruppo include i pacchi con peso ≥ 0 e < 5 , il secondo con peso ≥ 5 e < 20 ecc.

Le altre colonne, invece, esprimono la combinazione fra il peso del pacco e la zona, intersecandosi nel prezzo base che sarà applicato al costo di spedizione.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ISLANDS | GB | IE | | | | | | | | | |
| 2 | EURO1 | AT | BE | DK | FI | FR | DE | HU | IT | LT | PT | ES |
| 3 | EURO2 | BG | CY | CZ | EE | LV | MT | PL | RO | | | |
| 4 | EURO3 | GR | LU | NL | SK | SI | SE | | | | | |
| 5 | Weight (up to) | ISLANDS | EURO1 | EURO2 | EURO3 | | | | | | | |
| 6 | 5 | 8,67 | 10,79 | 12,02 | 11,93 | | | | | | | |
| 7 | 20 | 10,03 | 11,8 | 13,8 | 14,44 | | | | | | | |
| 8 | 50 | 12,83 | 15,4 | 17,36 | 18,37 | | | | | | | |
| 9 | 100 | 17,15 | 28,48 | 29,85 | 30,1 | | | | | | | |
| 10 | 500 | 18,89 | 31,2 | 32,97 | 33,04 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |

Figura 2: La definizione dei valori per ogni zona

Terminata la fase di inserimento è possibile procedere all'attivazione del metodo di spedizione **Zone Shipping Cost**. Per farlo, dall'Admin di Magento, selezionare **Sistema** → **Configurazione** → **Metodi di Spedizione**. Sotto il gruppo *Costo Spedizione A Zone*, è possibile configurare e abilitare il metodo di spedizione.

| Costo Spedizione A Zone | | |
|--|---|--------------|
| Abilitato | <input type="text" value="Si"/> | [STORE VIEW] |
| Forza Log | <input type="text" value="Si"/> <small>▲ Se impostato a Sì, forza il log dei messaggi per debug</small> | [STORE VIEW] |
| Titolo | <input type="text" value="Spedizione A Zone"/> | [STORE VIEW] |
| Sottotitolo | <input type="text" value="A Zone"/> | [STORE VIEW] |
| Calcolo spese di movimentazione | <input type="text" value="Fisso"/> | [WEBSITE] |
| Spese di movimentazione | <input type="text"/> | [STORE VIEW] |
| Spedizione gratuita con un minimo d'ordine | <input type="text" value="Disabilitata"/> | [STORE VIEW] |
| Minimo d'ordine per spedizione gratuita | <input type="text"/> | [STORE VIEW] |
| Messaggio d'errore | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">This shipping method is currently unavailable. If you would like to ship using this shipping method, please contact us.</div> | [STORE VIEW] |
| Paesi a cui applicare questo metodo | <input type="text" value="Tutte le Nazioni Abilitate"/> | [STORE VIEW] |
| Paesi specifici | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Antille Olandesi Arabia Saudita </div> | [STORE VIEW] |
| Import | <input type="button" value="Sfogliare..."/> Nessun file selezionato. | [GLOBAL] |
| Ordinamento | <input type="text"/> | [STORE VIEW] |

Il significato delle diverse opzioni è illustrato di seguito:

- **Abilitato**
Abilita o meno il modulo.
- **Forza Log**
Forza la scrittura dei log indipendentemente dalle impostazioni generali di logging su Magento.
- **Titolo**
È il titolo del metodo di spedizione.
- **Sottotitolo**
Il sottotitolo del metodo di spedizione.
- **Calcolo spese di movimentazione**
Indica il tipo di costo aggiuntivo per questo metodo di spedizione. Può essere fisso o percentuale.
- **Spese di movimentazione**
L'importo fisso o la percentuale di Costo di movimentazione aggiuntivo.
- **Spedizione gratuita su minimo d'ordine**
Indica se abilitare o meno la spedizione gratuita al raggiungimento di un importo minimo dell'ordine.
- **Minimo d'ordine per spedizione gratuita**
L'importo minimo da raggiungere nel caso in cui sia abilitata la spedizione gratuita.
- **Messaggio d'errore**
Messaggio che appare nella pagina di carrello o di finalizzazione ordine nel caso il metodo non fosse più disponibile.
- **Paesi a cui applicare questo metodo**
Indica se abilitare il metodo di spedizione per tutte le nazioni abilitate nella sezione di configurazione Generale di Magento o per nazioni specifiche.
- **Paesi specifici**
Le nazioni abilitate in caso di selezione di nazioni specifiche per l'opzione precedente.
- **Import**
Casella di upload in cui caricare il proprio file *example.csv* modificato nella fase precedente della configurazione del modulo.
- **Ordinamento**
L'ordine rispetto agli altri metodi di spedizione abilitati.

Internazionalizzazione

Le etichette del modulo possono essere tradotte in qualsiasi lingua utilizzando il sistema di traduzione standard di Magento basato su file CSV (Comma Separated Values).

Le etichette originali sono in lingua inglese; inoltre nel pacchetto sono già incluse le lingue elencate di seguito:

- Italiano (Italia): it_IT

Licenza d'uso

Per le condizioni di licenza si faccia riferimento al seguente URL:

http://www.webgriffe.com/services/e-commerce/magento-extensions/license_and_conditions

Supporto tecnico

Il supporto tecnico è erogato in giorni lavorativi nella fascia oraria 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

In caso di problemi è consigliabile inviare una e-mail a support@webgriffe.com descrivendo nel dettaglio il tipo di errore riscontrato.

Si consiglia di abilitare la Modalità di Debug, effettuare una prova che genera l'errore e allegare alla e-mail di richiesta di supporto un archivio compresso di tutti i file di log presenti in `<magedir>/var/log`.

Nota: il nostro impegno è quello di rispondere tempestivamente alle richieste di supporto pertanto se non doveste ricevere alcuna risposta entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta vi invitiamo a provare nuovamente o a utilizzare altri strumenti di contatto.

Webgriffe Srl

Tel: 0522-771931

Fax: 0522-015042

Email supporto: support@webgriffe.com

Email contatto: info@webgriffe.com

Web: <http://www.webgriffe.com>