



Webgriffe®

SETEFI MonetaWeb 2.0

# Guida d'Installazione ed Utilizzo



## Installazione

Per **installare** il modulo è sufficiente copiare la cartella **app** del pacchetto del modulo nella cartella principale dell'installazione di Magento dove è già presente una cartella denominata app.

In alcuni sistemi (ad esempio Windows) questa operazione comporterà una richiesta di sovrascrittura a cui occorre rispondere Sì.

**Attenzione:** accertarsi sempre che la copia **non cancelli i file le e le cartelle originali** ma si limiti ad **aggiungere** i contenuti del pacchetto del modulo.

Successivamente autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento e selezionare **Sistema** → **Gestione Cache** ed **aggiornare la cache**.

Nel caso sia stata attivata l'opzione di **Compilazione** assicurarsi di rigenerare la base di codice: dal menu **Sistema** → **Strumenti** → **Compilazione** fare clic sul pulsante **Avvia il Processo di Compilazione** (*Run Compliation Process*).

In alternativa è possibile utilizzare il comando shell, se presente; aprire una finestra di terminale, posizionarsi nella cartella principale dell'installazione di Magento e lanciare il comando seguente:

```
$ php shell/compiler.php --compile
```

Per verificare che il modulo sia installato correttamente selezionare **Sistema** → **Configurazione** → **AVANZATO** → **Avanzato** e controllare che il modulo sia presente nella lista e la relativa opzione sia impostata su Abilita.

## Configurazione

Dopo aver installato il modulo è possibile permettere agli utenti di utilizzare il gateway **SETEFI MonetaWeb 2.0** come metodo di pagamento. Per farlo, dall'Admin di Magento, selezionare **Sistema → Configurazione → Metodi di Pagamento**. Sotto il gruppo *SETEFI MonetaWeb 2.0* è possibile configurare e abilitare il metodo di pagamento.

Il significato delle diverse opzioni è illustrato di seguito:

- **Abilitato**  
Abilita o meno il modulo.
- **Termina ID**  
Il terminal ID fornito da SETEFI
- **Password**  
La password fornita da SETEFI
- **Modalità Test**  
Se impostato a Sì, verrà utilizzato l'URL Pagamento di Test altrimenti quello di Produzione.
- **Secure Urls in Checkout**  
Impostare a Sì se il proprio carrello e checkout usano il protocollo **https**.
- **URL Pagamento di Test**  
L'url della pagina di pagamento per l'ambiente di Test.
- **Forza Logging**  
Forza il logging del modulo per attività di debug.
- **Titolo**  
Il nome del metodo di pagamento che verrà mostrato nel frontend.
- **Messaggio**  
La frase verrà mostrata poco prima del redirect verso la pagina di pagamento di SETEFI
- **Pagamento disponibile per**  
Indica se abilitare il metodo di pagamento per tutte le nazioni abilitate o per nazioni specifiche. Se impostato su Nazioni Specifiche, verrà mostrato il campo **Paesi Autorizzati**.
- **Status di un Nuovo Ordine**  
Lo status di un nuovo ordine prima che il pagamento sia elaborato.
- **Status di un Ordine Fallito**  
Lo status di un ordine il cui pagamento non è autorizzato.
- **Status di un Ordine Corretto**  
Lo status di un ordine il cui pagamento è autorizzato.
- **Lingua**  
La lingua della pagina di pagamento.

SETEFI MonetaWeb 2.0		
Abilitato	<input type="text" value="Si"/>	[WEBSITE]
Terminal ID	<input type="text" value="99999999"/> ▲ Il tuo Terminal ID fornito da SETEFI.	[WEBSITE]
Password	<input type="text" value="99999999"/> ▲ La tua Password fornita da SETEFI.	[WEBSITE]
Modalità Test	<input type="text" value="Si"/> ▲ Se impostato a Sì, verrà utilizzato l'URL Pagamento di Test qui sotto; altrimenti verrà utilizzato l'URL Pagamento di Produzione. <b>Attenzione:</b> non andrebbe mai abilitata la Modalità Test in un ambiente di Produzione.	[WEBSITE]
Secure Urls in Checkout	<input type="text" value="No"/> ▲ Impostare a Sì se il proprio carrello e checkout usano le secure urls (protocollo <b>https</b> ).	[WEBSITE]
URL Pagamento di Test	<input type="text" value="https://test.monetaonline.it/monetaweb/payment/2/"/> ▲ L'url della pagina di pagamento per l'ambiente di Test.	[WEBSITE]
Forza Logging	<input type="text" value="Si"/>	[WEBSITE]
Titolo	<input type="text" value="SETEFI MonetaWeb 2.0"/> ▲ Il nome del metodo di pagamento che verrà mostrato nel frontend.	[STORE VIEW]
Messaggio	<input type="text" value="È in corso l'indirizzamento alla pagina di pagamento di SETEFI MonetaWeb 2.0."/> ▲ Message shown before the redirect action.	[STORE VIEW]
Pagamento disponibile per	<input type="text" value="Tutte le Nazioni Abilitate"/>	[WEBSITE]
Status di un Nuovo Ordine	<input type="text" value="Pending Payment"/> ▲ Lo status di un nuovo ordine prima che il pagamento sia elaborato.	[WEBSITE]
Status di un Ordine Fallito	<input type="text" value="On Hold"/> ▲ Lo status di un ordine il cui pagamento non è autorizzato.	[WEBSITE]
Status di un Ordine Corretto	<input type="text" value="Processing"/> ▲ Lo status di un ordine il cui pagamento è autorizzato.	[WEBSITE]
Lingua	<input type="text" value="Italiano"/> ▲ La lingua della pagina di pagamento.	[STORE VIEW]

Una volta configurato il modulo ed abilitato, l'utente potrà scegliere il metodo di pagamento in fase di checkout.

## Checkout

- 1 Billing Information
- 2 Shipping Information
- 3 Shipping Method
- 4 Payment Information**
- 5 Order Review

**SETEFI MonetaWeb 2.0**

**Check / Money order**

**Credit Card (saved)**

---

[↑ Back](#) \* Required Fields

## Utilizzo

Per utilizzare il modulo è bene sapere che all'atto del pagamento sulla pagina del portale SETEFI, questi effettua una chiamata indirizzata all'URL di provenienza della richiesta iniziale.

Se tale URL non corrispondesse ad una macchina raggiungibile dall'esterno, l'esito del processo di pagamento non sarà corretto.

Tipicamente può accadere che l'esito della transazione sia positivo, che si riceva l'email di conferma autorizzazione da SETEFI ma che in Magento si venga rediretti ad una pagina di failure.

I motivi per i quali la macchina sulla quale è installato il modulo non è raggiungibile da SETEFI possono essere di diversa natura; di seguito elenchiamo i più comuni:

- La macchina è su una LAN aziendale e non è direttamente raggiungibile dall'esterno via internet.
- La macchina è raggiungibile dall'esterno via internet ma per accedere è richiesta una password (tipicamente attraverso Basic HTTP Authentication).
- La macchina è raggiungibile dall'esterno ma è protetta da sistemi firewall.

## Internazionalizzazione

Le etichette del modulo possono essere tradotte in qualsiasi lingua utilizzando il sistema di traduzione standard di Magento basato su file CSV (Comma Separated Values).

Le etichette originali sono in lingua inglese; inoltre nel pacchetto sono già incluse le lingue elencate di seguito:

- Italiano (Italia): it\_IT

## Licenza d'uso

Per le condizioni di licenza si faccia riferimento al seguente URL:

[http://www.webgriffe.com/services/e-commerce/magento-extensions/license\\_and\\_conditions](http://www.webgriffe.com/services/e-commerce/magento-extensions/license_and_conditions)



## Supporto tecnico

Il supporto tecnico è erogato in giorni lavorativi nella fascia oraria 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

In caso di problemi è consigliabile inviare una e-mail a [support@webgriffe.com](mailto:support@webgriffe.com) descrivendo nel dettaglio il tipo di errore riscontrato.

Si consiglia di abilitare la Modalità di Debug, effettuare una prova che genera l'errore e allegare alla e-mail di richiesta di supporto un archivio compresso di tutti i file di log presenti in `<magedir>/var/log`.

**Nota:** il nostro impegno è quello di rispondere tempestivamente alle richieste di supporto pertanto se non doveste ricevere alcuna risposta entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta vi invitiamo a provare nuovamente o a utilizzare altri strumenti di contatto.

### Webgriffe Srl

Tel: 0522-771931

Fax: 0522-015042

Email supporto: [support@webgriffe.com](mailto:support@webgriffe.com)

Email contatto: [info@webgriffe.com](mailto:info@webgriffe.com)

Web: <http://www.webgriffe.com>